

ATR Candle Breakout EA Eingaben:

Der ATR Candle Breakout EA sucht nach ungewöhnlich großen Kerzen auf dem Signal-Timeframe. Eine Signalkerze muss größer sein als ein Vielfaches der Average True Range (ATR) und nahe ihrem eigenen Hoch (für einen Kauf) bzw. Tief (für einen Verkauf) schließen. Optionale Filter (Trend, Multi-Timeframe-ATR, Tageszeit und Unterstützung/Widerstand) erlauben strengere Einstiege. Die Positionsgröße wird automatisch aus einem festen Geldrisiko und dem Stop-Loss-Abstand berechnet.

<Strategie-Einstellungen>

Signal Timeframe: Der Timeframe, dessen geschlossene Kerzen auf Breakout-Signale geprüft werden.

ATR Period: Anzahl der Bars zur Berechnung der Average True Range (ATR) auf dem Signal-Timeframe. Die ATR misst die durchschnittliche Größe der letzten Kerzen.

ATR Multiplier: Eine Signalkerze muss größer sein als dieses Vielfache der ATR, um als Breakout zu zählen. Höhere Werte bedeuten weniger, aber stärkere Signale.

Close proximity to candle extreme (%): Wie nah die Kerze an ihrem Hoch (für einen Kauf) bzw. Tief (für einen Verkauf) schließen muss, gemessen als Prozentsatz der Kerzenspanne. Niedrigere Werte sind strenger und erfordern einen stärkeren Schlusskurs.

Min candle body-to-range ratio (%): Mindestgröße des Kerzenkörpers im Verhältnis zur gesamten Spanne. Filtert Kerzen mit sehr langen Dochten heraus. Auf 0 setzen, um diesen Filter zu deaktivieren.

<Trend-Filter>

Enable trend filter: Wenn aktiv, werden Trades nur in Richtung eines gleitenden Durchschnitts eines höheren Timeframes eröffnet.

Trend timeframe: Timeframe für den Trend-Moving-Average.

Trend MA period: Anzahl der Bars für den Trend-Moving-Average.

Trend MA method: Berechnungsmethode des gleitenden Durchschnitts (z. B. EMA, SMA, SMMA, LWMA).

<MTF-ATR-Bestätigung>

Enable MTF ATR confirmation: Wenn aktiv, muss auch eine Kerze auf einem höheren Timeframe groß sein und in dieselbe Richtung zeigen, bevor ein Trade eingegangen wird.

Higher timeframe for ATR: Der höhere Timeframe, der für die Bestätigung verwendet wird.

Higher TF ATR period: Anzahl der Bars für die ATR auf dem höheren Timeframe.

Higher TF candle must be > x * HTF ATR: Die aktuelle Kerze des höheren Timeframes muss größer sein als dieses Vielfache der ATR des höheren Timeframes.

<Zeit-Filter>

Enable time-of-day filter: Beschränkt den Handel auf ein festgelegtes Zeitfenster in Serverzeit-Stunden.

Trading start hour (server time): Stunde, ab der gehandelt werden darf.

Trading end hour (server time): Stunde, nach der keine neuen Trades mehr eröffnet werden.

Skip Friday after end hour - 2h: Stoppt den Handel am Freitag zwei Stunden vor der Endstunde, um das Halten über das Wochenend-Gap zu vermeiden.

Skip Monday before start hour + 2h: Überspringt die ersten zwei Stunden nach der Startstunde am Montag.

<S/R-Level-Filter>

Enable S/R level filter: Wenn aktiv, vermeidet der EA Käufe in nahegelegenen Widerstand und Verkäufe in nahegelegene Unterstützung.

S/R detection timeframe: Timeframe zur Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

S/R lookback bars: Anzahl der historischen Bars, die nach Swing-Hochs und -Tiefs durchsucht werden.

S/R zone width (x * ATR): Breite der Zone um ein Niveau, als Vielfaches der ATR. Ein Signal, das innerhalb dieser Zone schließt, kann blockiert werden.

Min touches to confirm S/R level: Wie oft der Preis ein Niveau berührt haben muss, damit es als gültige Unterstützung oder Widerstand zählt.

<Risikomanagement>

Stop Loss (% of open price): Abstand vom Einstieg zum Stop-Loss, als Prozentsatz des Eröffnungspreises.

Take Profit (% of open price): Abstand vom Einstieg zum Take-Profit, als Prozentsatz des Eröffnungspreises.

Risk per trade (fixed money amount): Der feste Betrag in Kontowährung, den du pro Trade riskierst. Die Lotgröße wird automatisch so berechnet, dass dieser Betrag verloren geht, wenn der Stop-Loss erreicht wird.

<Trailing-Stop>

Enable trailing stop: Aktiviert einen Trailing-Stop, der dem Preis folgt, sobald ein Trade ausreichend im Gewinn ist.

Activate after profit reaches (% of price): Der Trailing-Stop wird aktiv, sobald der Trade so weit im Gewinn ist (als Prozentsatz des Preises).

Trailing step (% of price): Der Abstand, den der Stop-Loss hinter dem aktuellen Marktpreis hält (als Prozentsatz des Preises).

<Allgemein>

Magic Number: Eine eindeutige Nummer, mit der der EA seine eigenen Trades identifiziert. Verwende für jeden EA auf demselben Konto eine andere Nummer.

Slippage (points): Die maximal erlaubte Preisabweichung in Points bei der Ausführung einer Order.

Hinweis: Die Standard-Eingaben sind keine Empfehlung und nicht zwingend die besten Einstellungen.

Unterschiedliche Symbole brauchen unterschiedliche Eingaben. Teste immer zuerst im Strategie-Tester und auf einem Demokonto. Alles Gute und gute Trades :)